

## Uppdatera WinLas Grund

Jenny Johansson - 2026-06-01 - [Comments \(0\)](#) - [Stöd för systemförvaltare](#)

Artikeln beskriver hur en uppdatering av WinLas Grund (klienten) sker.

## Uppdatering av WinLas Grund

### Innan uppdatering

- Kopiera mapparna WinLas och WLServer som en backup. WinLas-mappen kan även heta WinLas\_Admin om ni har sk. moder-/dotterinstallation.
- Ta backup av databasen/-erna.

Uppdatera via uppdateringspaketet.

### Uppdateringsinstruktioner

- Ladda ned uppdateringspaketet.
- Kör igång WinLasUpgrade.exe på WinLas-servern.
- Följ instruktionerna.

### Uppdatera manuellt

Om ni vill uppdatera manuellt kan ni följa stegen nedan:

- Kontrollera att alla användare är utloggade.
- Stäng ner tjänster eller program.
  - Om ni har WLGuardian+ som tjänst för WinLas ska denna stoppas. Finns det flera WinLas-installationer på samma server och hanteras av samma WLGuardian+ kommer alla processer att stoppas.
  - Om ni har WLServer.exe som en tjänst ska ni först stoppa tjänsten WLG och därefter tjänsten WLS.
  - Om ni saknar tjänster stänger ni istället ner programmet WLServer.exe.
- Ladda ner uppdateringspaketen.
- Packa upp zip-filerna, WinLasUpd och WLServerUpd.
- Kopiera filerna från WinLasUpd och klistra in i WinLas-katalogen (klientkatalogen, motsvarande

WinLas\_Admin för moder-/dotterinstallation). Ta inte bort filerna, ersätt bara.

- Kopiera filerna från WLServerUpd och klistra in i WLServer-katalogen. Ersätt filerna.
- Starta WLServer.exe som applikation och se så den startar normalt.
  - Vid större uppdateringar (byte av versionsnummer) kan uppdateringen ta någon eller några minuter.
  - När uppdateringen är klar minimeras programmet och lägger sig på aktivitetslistan.
- Stäng ner WLServer.exe och starta upp på nytt. Nya filer fortsätter läsas in och när det är klart lägger sig programmet i aktivitetslistan.
- Stäng ner WLServer.exe igen och starta upp på nytt genom:
  - Att starta tjänsten WGuardian+ som i sin tur startar upp alla WinLas-processer.
  - Att starta tjänsten WLG som i sin tur startar WLS-tjänsten.
  - Att starta WLServer.exe som program på nytt (gäller er som inte har tjänster).
  - Be någon användare, lämpligtvis systemförvaltaren, att logga in i WinLas och se så det fungerar som vanligt.

### **För er som har moder-/dotterinstallation**

Följ punkterna ovan. När uppdateringen är klar kontrollerar du nedanstående:

- Kopiera filen WinLas.exe från mappen WinLas\_Admin till WinLas\_Users för att uppdatera dottern (om ni har dessa mappar).
- Jämför datumen på WinLas.exe i mappen WinLas (eller WinLas\_Admin) med WinLas.exe i WinLas\X-WLServer\WinLas.zip så de stämmer överens.
- Om inte - kopiera moderns exe-fil till zip-paketet.

### **Efter uppdatering**

WinLas-applikationen rapporterar in uppdateringen till oss per automatik så inget mer behöver göras.