

Användarsidan

Avslutad användare - 2024-02-20 - [Comments \(0\)](#) - [För systemförvaltaren](#)

I samband med att användare loggar in i Webb kommer användarkonton skapas upp i samband med inloggning. Användarkontot hittas därefter enklast via sidomenyn på personsidan.

Behörighetsroller och enheter

På användarens kontosida kan man ta del av kontouppgifter och kopplade roller och enheter. Generellt tilldelas roller via mappning och enheter via tankning, men de kan även läggas till manuellt.

WINLAS

Start > Administration > Användare Översikt > Användare

Sök personal

Sök

Varning

Inloggningen och tilldelning av behörighetsgrupper i WinLas Webb sker via SSO. Läs alla behörigheter som ni vill styra manuellt här i WinLas.

Administrera användare

ÅtgärderÄndra

Namn: Engelbrektsen, Thor

PersonId: 10001995

Användar-ID: 1000023

Inloggningsnamn: CHIEF1

E-postadress: thor.engelbrektsen@demomail.winlas.se

Förvaltning: Internt stöd

ANVÄNDARENS BEHÖRIGHETSROLLER

Lägg till

ROLL	BESKRIVNING	FR.OM.	T.OM.	STATUS
WL Webb - Chef	En chef som ska kunna se sin personal och deras anställningstid.			...

ANVÄNDARENS ENHETER

Lägg till

ENHET	GREN	FR.OM.	T.OM.	INLAGD
Fastigheter	Internt stöd Logistik Fastigheter			Manuellt...
Fordon	Internt stöd Logistik Fordon			Manuellt...
Ekonomiavdelningen	Internt stöd Ekonomi Ekonomiavdelningen			Manuellt...
Kostverksamhet	Internt stöd Logistik Kostverksamheten Kostverksamhet			Manuellt...
Kostverksamhet Tim	Internt stöd Logistik Kostverksamheten Kostverksamhet Tim			Manuellt...

Lägg till roll manuellt på användare

Vissa roller kan vara svår att mappa från annat behörighetssystem, exempelvis om man har en användare som är extern eller inte hittas i aktuella mappade grupper. Det kan då vara smidigt att lägga till roller manuellt på användarens användarkonto. För att lägga till roll manuellt kan systemförvaltaren navigera sig till användarens konto för att därefter

lägga till roll via menyalternativet. **Viktigt är att låsa rollen**, då systemet annars vill "städas" undan den i samband med inloggningen. Kom bara ihåg att alla roller som läggs till manuellt och låses, även behöver därefter underhållas manuellt.

WINLAS

Sök personallistaHjälpInställningarAnvändare

StartAdministrationAnvändare ÖversiktAnvändareSök personal

VarningInloggningen och tilldelning av behörighetsgrupper i WinLas Webb sker via SSO. Läs alla behörigheter som ni vill styra manuellt här i WinLas.

Administrera användare

ÅtgärderAndra

Använder-ID: 1000003
Inloggningsnamn: TESTCHEF
E-postadress:
Förvaltning:

ANVÄNDARENS BEHÖRIGHETSROLLERLägg till

Användaren har inga behörighetsroller.

- Tags
- Administratör

Related Content

- Koppla enheter till chefer (chefslistan)